

Export údajov (funkcia je na objednávku)

Funkcie Export a Import umožňujú efektívne prenášať medzi prevádzkami (počítačmi) údaje ako príjemky, výdajky, skladové karty a pod.

V obchodných firmách sa tým realizuje napr. **zásobovanie tovarom z centrálného skladu na predajne/prevádzky**. V centrálnom sklade sa vydaný tovar exportuje do súboru.

Tento súbor je možné prenášať pomocou USB alebo aj vložiť **ako prílohu do e-mail** pošty a preniesť internetom. V predajni/prevádzke sa súbor importuje do príjmu a tým odpadá ručné nahrávanie príjmu.

Využitia exportov a importov je samozrejme viac a výrobca/dodávateľ navrhne užívateľovi optimálny spôsob prenosov údajov.

Poznámka: Modul **Export a Import** nie je dodávaný v základnej verzii. Dodáva sa ako samostatné rozšírenie modulu PROLEM.

Funkcia exportu je prístupná v časti **Ukončenie** modulu **PROLEM**.



Obsah:

Export údajov (funkcia je na objednávku).....	1
Funkcia EXPORT (popis parametrov).....	2
Export údajov – príklady a ich nastavenia.....	4
Export výdaja z centrály (prevod tovaru na prevádzku/predajňu).....	4
Export kariet tovaru z centrály na prevádzky.....	4
Precenenie cien:.....	5
Export výdaja z prevádzky do centrály.....	5
Import údajov (len na objednávku).....	6
Dôležité pravidlá (vzorové príklady).....	7
Zásobovanie prevádzok z centrály , prevádzka nevytvára karty:.....	7
Zásobovanie prevádzok z centrály , prevádzka môže vytvárať karty:.....	7

Funkcia EXPORT (popis parametrov)

Pre správne a optimálne nastavenie exportu je potrebné vedieť o aký export a zakého dôvodu ho vykonávame. Aby sme správne nastavili všetky parametre exportu.

Dialog box: PROBLEM EXPORT DOKLADOV [EMEXS]

Z dokladov: VÝDAJKY
Urob doklady: PRIJENKY
Na zariadenie: T:\PROL\FIRMA\EXPORT\
Určenie dokladov: ZADANIM ČISLA DOKladu
Zadajte čís. dokladu: 0
Blokovať po exporte: N
Preniesť celé ZM: N

Vzorec na prepočet predajných cien na karte tovaru/služieb

Odb.cena 1=	0,0000	*	1,000000	*	1.ODBYT.CENA	CENTY
Odb.cena 2=	0,0000		1,000000		2.ODBYT.CENA	CENTY
Odb.cena 3=	0,0000		1,000000		3.ODBYT.CENA	CENTY

Vzorec na prepočet skladových cien na dokladoch

Sklad.cena=	0,0000		1,000000		SC PREN.DOKL	CENTY
-------------	--------	--	----------	--	--------------	-------

Obr. maska na export údajov.

Popis parametrov.

Z dokladov: na výber sú k dispozícii tieto možnosti:

Prijemky, Výdajky , Objednávky na dodávateľa, Rezervácie, Služby , Precenenie skladu, Prenos kariet, Prijaté objednávky, Prenos kariet služieb, Precenenie služieb.

Urob doklady: na výber sú k dispozícii možnosti tak ako pri exporte.

Na zariadenie: určujeme kam, do akého adresára, sa uložia exportované súbory.

Môžeme uložiť súbory do vopred vytvoreného adresára na disku napr. C:\EXPORT. Takto vytvorený a uložený súbor potom môžeme napr. vložiť ako prílohu do e-mailu.

Určenie dokladov: na výber sú tieto možnosti:

- Označené doklady – užívateľ si sám potom vyberie/označí exportované doklady
- Zadaním čísla dokladu – zadáme číslo jedného dokladu na export (napr. číslo dodacieho listu).
- Neprenesené doklady – automaticky sa exportujú ešte neprenesené doklady z nastaveného mesačného obdobia.

Zadajte číslo dokladu: zápis čísla prenášaného dokladu

Zápis sem môžeme realizovať, ak sme v „Určenie dokladov“ vybrali možnosť „Zadaním čísla dokladu“.

Blokovať po exporte: A/N

Pri nastavení A, sa prenášané dáta/doklady zablokojú (napr. exportované výdajky). Tým ich už nie je možné opraviť. A pri ďalšom exporte sa už neprenášajú – používa sa v kombinácii s „Neprenesené doklady“.

Preniesť celé ZM : volíme , ak chceme okrem skladových položiek , ktoré plináležia k exportovaným doklady, exportovať aj kompletnú databázu kariet.

Vzorce na výpočty predajných cien:

Umožňuje ponechať predajné ceny na kartách nezmenené alebo ich rôznymi možnosťami (napr. koeficientom) upraviť. Napríklad prevádzka predajňa získa predajné ceny vyššie o 10 % než základná veľkoobchodná centrála....

Vzorec na prepočet skladových cien na dokladoch.

Týmto spôsobom môže vzdialená prevádzka obdržať príjem tovaru napr. nulovou nákupnou cenou na príjemke (obsluha nemá informácie o nák. cene tovaru)

Export údajov – príklady a ich nastavenia

Export výdaja z centrály (prevod tovaru na prevádzku/predajňu)

Využitie - pri zásobovaní tovaru z hlavného skladu na prevádzky. Vydaný tovar /musí existovať na centrále výdajka/ sa exportom transformuje do formy príjmiem. (na prevádzke sa potom importuje príjemka, obsluha nahráva príjem len importom).

Poznámky:

Určenie dokladov: zadáním čísla..zadáваме potom číslo exportovaného dokladu.

Blokovať po exporte:

A exportované doôady sa zblokujú, vieme (aj podľa farby) že doklad bol už exportovaný.

[0049] PROBLE: EXPORT DOKLADOV [EMEXS]				
Z dokladov:	VÝDAJKY			
Urob doklady:	PRÍJEMKY			
Na zariadenie:	T:\PROL\FIRMA\EXPORT\			
Určenie dokladov:	ZADANIM ČISLA DOKLADU			
Zadajte čís. dokladu:	0			
Blokovať po exporte:	A			
Preniesť celé ZH:	N			
Vzorec na prepočet predajných cien na karte tovaru/služieb				
Odb.cena 1=	0,0000	+	1,000000 * 1.ODBYT.CENA	CENTY
Odb.cena 2:	0,0000		1,000000 2.ODBYT.CENA	CENTY
Odb.cena 3:	0,0000		1,000000 3.ODBYT.CENA	CENTY
Vzorec na prepočet skladových cien na dokladoch				
Sklad.cena:	0,0000		0,000001 SC.PREN.DOKL	CENTY

Uvedeným nastavením, predajné ceny zostávajú na kartách nemenné, prevádzka získa predajné ceny tak, ako im má centrála.

Vzorec na prep. Skladových cien : nastavením koef. 0,000001 dosiahneme , že príjem na prevádzku bude v nulovej nákupnej cene. (ak obsluha nemá vidieť nákupné ceny). V opačom prípade je koeficient = 1.


Export kariet tovaru z centrály na prevádzky

Funkcia je určená, aby prevádzka/predajňa obdržala aktuálny zozname kariet s aktuálnymi predajnými cenami /napr. hromadná zmena cien tovarov.../.

[0049] PROBLE: EXPORT DOKLADOV [EMEXS]				
Z dokladov:	PRENOS KARIET "ZH"			
Na zariadenie:	T:\PROL\FIRMA\EXPORT\			
Blokovať po exporte:	N			
Preniesť celé ZH:	A			
Vzorec na prepočet predajných cien na karte tovaru/služieb				
Odb.cena 1=	0,0000	+	1,000000 * 1.ODBYT.CENA	CENTY
Odb.cena 2:	0,0000		1,000000 2.ODBYT.CENA	CENTY
Odb.cena 3:	0,0000		1,000000 3.ODBYT.CENA	CENTY
Vzorec na prepočet skladových cien na dokladoch				
Sklad.cena:	0,0000		0,000001 SC.PREN.DOKL	CENTY

Precenenie cien:

Funkcia je určená len na zmenu predajných cien prenášaných z centrál na prevádzku.



PROBLE: EXPORT DOKLADOV [EMEXS]

Z dokladov: PRECENENIE SKLADU


Na zariadenie: T:\PROL\HANCENT\EXPORT\

Blokovať po exporte: N

Preniesť celé ZH: A

Export výdaja z prevádzky do centrál.

Prenos výdajok. Použitie napr. pri prenose výdajok z prevádzky do centrálneho firemného počítača, v ktorom je možné v samostatnej "firme " sledovať aktuálny stav skladu prevádzky.



PROBLE: EXPORT DOKLADOV [EMEXS]

Z dokladov: VÝDAJKY

Urob doklady: VÝDAJKY

Na zariadenie: T:\PROL\FIRMA\EXPORT\

Určenie dokladov: NEPRENESENE DOKLADY

Blokovať po exporte: A

Preniesť celé ZH: N

Vzorec na prepočet predajných cien na karte tovaru/služieb

Odb.cena 1=	0,0000	+	1,000000	*	1.ODBYT.CENA	CENTY
Odb.cena 2:	0,0000		1,000000		2.ODBYT.CENA	CENTY
Odb.cena 3:	0,0000		1,000000		3.ODBYT.CENA	CENTY

Vzorec na prepočet skladových cien na dokladoch

Sklad.cena:	0,0000		0,000001		SC PREN.DOKLAD	CENTY
-------------	--------	--	----------	--	----------------	-------

Import údajov (len na objednávku)

Poznámka: Modul **Export a Import** nie je dodávaný v základnej verzii. Dodáva sa ako samostatné rozšírenie modulu PROLEM.

Potvrdíme voľbu **IMPORT** údajov v menu **UKONČENIE**. Nastavíme parametre importu:

[[0050]](Priv:72) PROLEM: PRÍJEM DOKLADOV (EMEXT)

Zo zariadenia: C:\IMPORT\
Importovať doklady: PRIJEMKY
Komprimovaný súbor: KARTY PREPISAŤ
Spôsob obnovy kariet: ADRESY PREPISAŤ
Čo na karte prepísať: A A A A A A
Obnova adries: KONTROLA ČÍSLA DOKLADU
Nákupná cena: A

?? Uskutočniť import s danými parametrami ??

A N O N I E POMOC

« **Zo zariadenia** : » - cesta k súboru, ktorý bude importovaný

« **Importovať doklady** : » - typ importovaných dokladov. Zo zoznamu vyberiete a potvrdíte typ prijímaného dokladu.

« **Komprimovaný súbor** » je aktívne len ak dodávateľ nastaví prenos cez komprimované súbory. Štandardne pole nie je viditeľné.

« **Spôsob obnovy kariet** : » - možnosti : KARTY PREPÍSAŤ , KARTY NEPREPÍSAŤ, NA OTÁZKU . (nové karty sú automaticky pripojené)

« **Čo na karte prepísať** » - možnosti :

Prepíš celú kartu – pri nastavení prvej pozície na A, program prepisuje všetky základné údaje na karte. Ak je hodnota N, je možné v ďalších selektívny určiť, čo sa bude prepisovať:

- číslo materiálu
- názov materiálu
- číslo ean
- číslo kódu

« **Obnova adries** » - s dokladmi sa prenáša exportuje/importuje aj adresár, a tu je možnosť nastaviť pri importe či sa budú adresy importom prepisovať alebo nie:

Možnosti: ADRESY PREPÍSAŤ , ADRESY NEPREPÍSAŤ, ADRESY IGNOROVAŤ

« **Kontrola dokladu** » - program pri nastavení kontroly, druhá krát doklad (test nma číslo dokladu) neumožní ani omylom naimportovať.

Dôležité pravidlá (vzorové príklady)

Zásobovanie prevádzok z centrály , prevádzka nevytvára karty:

Prevádzka A je centrála (napr. veľkoobchod), v ktorej sa vykonáva príjem položiek na centrálny sklad aj **vytváraním nových kariet**. Výdaj na prevádzky (napr. predajne) je realizovaný vytvorením výdaja , t.j. vyskladnenia tovaru z centrálného skladu. Export dokladu/výdajky sa vykoná funkciou **Export** .

Parametre treba nastaviť: Z dokladov „ Výdajky“, Urob doklady „ Príjemky “ . Export doporučujeme vykonať na číslo dokladu, kedy je exportovaný len zadaný výdaj.

Prevádzka B je napr. predajňa. Nahratie príjmu sa vykoná cez funkciu Import, kde sa nastaví importovať doklady „Príjemky“. Doklad je importovaný. Nové karty sú pridané automaticky. Ak prichádza tovar už existujúci, získate výzvu na prepis/ignorovanie prepisu kariet.

Ak sa zvolí prepis, na karte prepisujú údaje ako , číslo materiálu, názov materiálu a predajné ceny 1 až 3. Je teda na obsluhu, či povolí prepis (čo môže byť aktualizácia napr predajných cien podľa centrály) alebo nie .

Ak prevádzka B (predajňa) získava príjem tovaru len od centrály, **musí byť zakázané vytváranie nových kariet !**

Pri prvom spustení prevádzky B, doporučujeme z centrály preniesť databázu kariet napr. cez Export / Prenos kariet. Alebo prekopírovaním databáze ZM.DBF do počítača prevádzky B pred jej spustením.

Zásobovanie prevádzok z centrály , prevádzka môže vytvárať karty:

Tento režim môže vzniknúť, ak prevádzka získava tovar z centrály , **ale má aj vlastný nákup**.

Pred spustením takejto prevádzky je potrebné zabezpečiť:

1.Pri prvom spustení prevádzky B, doporučujeme z centrály preniesť databázu kariet napr. cez Export / Prenos kariet. Alebo prekopírovaním databáze ZM.DBF do počítača prevádzky B pred jej spustením.

2.Nastaviť pásma číslovanie kariet. V časti Spracovanie / Špeciálne funkcie treba zvoliť Pásma číslovania. Kód na vstup je 3000. Zvoľte Karty materiálu. Kde zapíšeme:

Spodná časť intervalu:	20 000
Horná časť intervalu:	29 999
Aktuálna hodnota:	20 000

Čísla sú len vzorové, rozsah závisí od celkového množstva kariet a j od množstva prevádzok.

Tým je zabezpečené, že napr. z centrály prichádzajú karty v rozsahu od 1 do 19 000 a novo vytvorené karty na prevádzke B majú vždy poradové číslo od 20 000 vyššie. Tým nedochádza k prepisu kariet.

Návod: aktualizácia z 12. septembra 2012 .